



## Installation et Configuration d'un serveur DNS

>>> Microsoft Windows server 2008 R2 English

Dans ce cours, nous allons donc apprendre à configurer un serveur DNS sous Windows server dans notre cas nous utiliserons la version server 2008 R2

Il n'est guère facile de faire retenir une adresse du style : 213.251.175.34/ nom\_de\_mon\_site à des visiteurs. Si vous y arrivez, vous êtes un champion. C'est donc de traduire notre nom de domaine. Il vous suffira de définir votre nom de serveur chez votre registrar. (On prendra pour exemple dumca.eu comme domaine, (SRV et 192.168.1.3 (masque 255.255.255.0) comme configuration IP)


Avant de commencer l'installation vous devez avoir configuré une adresse IP fixe à votre serveur ainsi qu'un nom de machine. Vous pouvez aussi dès à présent avoir une adresse de serveur de noms dans les paramètres IP.

### Sommaire :


- I) Installation
- II) Configuration
- III) Ajout d'une machine
- IV) Test du serveur
- V) Configuration des informations du serveur DNS
- VI) Test du serveur

## I) Installation


Nous allons commencer par installer ce "roles" sur notre serveur, ouvrez le "Server Manager" cliquez sur "Roles" puis sur "Add Roles" :




Cochez ensuite "DNS Server" et cliquez sur "Next".




Cliquez sur "Next".




Cliquez sur "Install".




Patiencez pendant l'installation.



Cliquez sur "Close".




Comme vous pouvez le constater dans le "Server Manager" le rôle DNS a bien été ajouté.



## II) Configuration


Cliquez sur le "+" devant "Roles" puis devant "DNS" pour développer. Faites ensuite un clic droit sur le nom de votre serveur (dans notre cas "CERISE") puis cliquez sur "Server..."



L'assistant de configuration se lance, cliquez sur "Next".



Sélectionnez maintenant le type de serveur dont vous avez besoin, nous utiliserons le premier choix recommandé pour les petits réseaux :




Voici la traduction pour vous aidez à faire votre choix :


Sélectionnez l'action que vous voulez que l'Assistant effectue :

- Créer une zone de recherche directe (recommandé pour les petits réseaux)**  
Ce serveur fait autorité pour les noms DNS des ressources locales mais transfère toutes les autres requêtes vers un fournisseur de services Internet ou d'autres serveurs DNS. L'Assistant va configurer les indications de racine mais ne créera aucune zone de recherche inversée.
- Créer des zones de recherche directe et inversée (pour les grands réseaux)**  
Ce serveur peut faire autorité sur les zones de recherche directe et inversée. Il peut être configuré pour effectuer des résolutions récursives, pour transférer des requêtes à d'autres serveurs DNS, ou les deux. L'Assistant configurera les pointeurs de serveurs racine.
- Configurer les indications de racine uniquement (réservé aux utilisateurs expérimentés)**  
L'Assistant ne va configurer que les indications de racine. Vous pourrez configurer ultérieurement les zones de recherche directe et inversée et les redirecteurs.


Sélectionnez ensuite le premier choix, pour que votre serveur soit le serveur primaire.




Voici la traduction pour vous aidez à faire votre choix :



Déclarer le nom de votre domaine dans notre cas nous utiliserons "dumca.eu".



Donnez un nom au fichier de configuration de votre serveur DNS, je vous conseille de laisser celui par défaut.




On vous propose maintenant d'accepter ou de ne pas accepter les mises à jour dynamiques, si vous avez installé "Active Directory" sélectionnez la première "dynamic updates". Sinon sélectionnez "Do not allow dynamic updates" pour ne pas autoriser les mises à jour dynamiques pour plus de sécurité.




Nous allons maintenant configurer les adresses des DNS public sur lesquels notre serveur ira chercher les noms de site internet (exemple google.com). J'ai ajouté


- ▶ 8.8.8.8
- ▶ 8.8.4.4
- ▶ 80.10.246.3




Il vous reste plus qu'à cliquer sur "Finish".




Nous nous retrouvons de nouveau sur la fenêtre du "Server Manager", faite un clique droit sur "Reverse Lookup Zones" puis "New Zone ...".



Sélectionnez "Primary zone".



Suivant votre réseau sélectionnez "IPv4 Reverse Lookup Zone" ou "IPv6 Reverse Lookup Zone", dans mon cas je choisis la première option.



Entrez maintenant l'adresse réseau.

**New Zone Wizard**

**Reverse Lookup Zone Name**  
A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names.

To identify the reverse lookup zone, type the network ID or the name of the zone.

Network ID:  
[ 192 .168 .1 ]

The network ID is the portion of the IP addresses that belongs to this zone. Enter the network ID in its normal (not reversed) order.

If you use a zero in the network ID, it will appear in the zone name. For example, network ID 10 would create zone 10.in-addr.arpa, and network ID 10.0 would create zone 0.10.in-addr.arpa.

Reverse lookup zone name:  
[ 1.168.192.in-addr.arpa ]

< Back   Next >   Cancel

Donnez un nom au fichier de configuration de votre zone arpa, je vous conseille de laisser celui par défaut.

**New Zone Wizard**

**Zone File**  
You can create a new zone file or use a file copied from another DNS server.

Do you want to create a new zone file or use an existing file that you have copied from another DNS server?

Create a new file with this file name:  
[ 1.168.192.in-addr.arpa.dns ]

Use this existing file:  
[ ]

To use this existing file, ensure that it has been copied to the folder %SystemRoot%\system32\dns on this server, and then click Next.

< Back   Next >   Cancel

On vous propose maintenant d'accepter ou de ne pas accepter les mises à jour dynamiques, si vous avez installé "Active Directory" sélectionnez la première "dynamic updates". Sinon sélectionnez "Do not allow dynamic updates" pour ne pas autoriser les mises à jour dynamiques pour plus de sécurité.

**New Zone Wizard**

**Dynamic Update**  
You can specify that this DNS zone accepts secure, nonsecure, or no dynamic updates.

Dynamic updates enable DNS client computers to register and dynamically update their resource records with a DNS server whenever changes occur.

Select the type of dynamic updates you want to allow:


Allow only secure dynamic updates (recommended for Active Directory)  
This option is available only for Active Directory-integrated zones.

Allow both nonsecure and secure dynamic updates  
Dynamic updates of resource records are accepted from any client.  
 This option is a significant security vulnerability because updates can be accepted from untrusted sources.

Do not allow dynamic updates  
Dynamic updates of resource records are not accepted by this zone. You must update these records manually.


< Back   Next >   Cancel

Il vous reste plus qu'à cliquer sur "Finish".




### III) Ajout d'une machine


Maintenant nous allons ajouter manuellement un nom de machine, faite un clique droit sur la partie droite comme sur l'image ci-dessous, puis cliquez sur "New H



Entrez le nom de machine, puis son adresse IP sans oublier de cocher "Create associated pointer (PTR) record".




Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous nous avons bien ajouté un nouveau nom de machine.



## IV) Test du serveur

Nous allons essayer maintenant de faire une résolution de DNS pour savoir si notre serveur fonctionne, faite un clique droit sur le nom du serveur à gauche comme sur "Launch nslookup".



Une fenêtre de commande MS-DOS s'ouvre, tapez le nom complet (nom de machine + nom de domaine) de la machine que vous venez d'ajouter.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - fe80::595f:61d3:687d:709c
Default Server: Unknown
Address: fe80::595f:61d3:687d:709c

> myrtille.dumca.eu_

```

Comme vous pouvez le remarquer il y a un petit problème de configuration, les informations retourné par le serveur ne sont pas complètes :

- ▶ Server : Unknown
- ▶ Address : fe80 ::595f:61d3:687d:709c

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - fe80::595f:61d3:687d:709c
Default Server:  Unknown
Address:  fe80::595f:61d3:687d:709c

> myrtille.dumca.eu
Server:  Unknown
Address:  fe80::595f:61d3:687d:709c


Name:    myrtille.dumca.eu
Address:  192.168.1.4

> -


```

## V) Configuration des informations du serveur DNS


Dans la "Forward Lookup Zone" faite un clique droit sur "Name Server (NS)" dans la partie de droite, puis "Properties".




Vous obtenez cette fenêtre (ci-dessous), cliquez sur "Edit".




Entrez le nom FQDN ou nom complet du serveur (nom de machine + nom du domaine), puis ajoutez au moins une adresse IP avant de cliquer sur "OK".




Cliquez maintenant sur l'onglet "Start of Authority (SOA)", Configurez les paramètres suivants puis fermez cette fenêtre.




Recommencez avec la "Reverse Lookup Zone" faite un clique droit sur "Name Server (NS)" dans la partie de droite, puis "Propriétés".




Vous obtenez cette fenêtre (ci-dessous), cliquez sur "Edit".



Entrez le nom FQDN ou nom complet du serveur (nom de machine + nom du domaine), puis ajoutez au moins une adresse IP avant de cliquer sur "OK".




Cliquez maintenant sur l'onglet "Start of Authority (SOA)". Configurez les paramètres suivants puis fermez cette fenêtre.



## VI) Test du serveur

Nous allons re-essayer la résolution de DNS pour savoir si notre serveur fonctionne, faite un clique droit sur le nom du serveur à gauche comme ci-dessous nslookup".



Une fenêtre de commande MS-DOS s'ouvre, tapez le nom complet (nom de machine + nom de domaine) de la machine que vous venez d'ajouter.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - 192.168.1.3
Default Server: cerise.dunca.eu
Address: 192.168.1.3
> myrtille.dunca.eu_

```

Vous pouvez remarquer que cette fois, nous n'avons plus d'erreur.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - C:\Windows\system32\nslookup.exe - 192.168.1.3
Default Server: cerise.dunca.eu
Address: 192.168.1.3
> myrtille.dunca.eu
Server: cerise.dunca.eu
Address: 192.168.1.3
Name: myrtille.dunca.eu
Address: 192.168.1.4
> -

```

Votre serveur fonctionne, vous pouvez ajouter l'adresse IP de votre serveur comme serveur de noms dans les configurations IP de vos stations de travail. s n'hésitez pas.